PROCEDURE D'INSTALLATION ET D'ACTIVATION DU LOGICIEL DIMClim

I) Téléchargement de l'installateur de DimClim :

Après création d'un compte sur le site, il faudra valider votre adresse émail pour confirmer votre inscription sur le site. Un émail de confirmation d'inscription est envoyé à l'adresse renseignée à l'inscription. Si vous ne recevez pas ce message, vérifiez qu'il n'a pas été mis dans le dossier « Indésirable ou Spam » par votre application courrier.


Dès la confirmation de votre inscription, vous allez être dirigé directement sur la page de téléchargement. Cliquez sur l'icône de DimClim ou sur son lien pour télécharger.

Après le téléchargement, vous ouvrez l'explorateur de fichier pour ouvrir l'emplacement du fichier téléchargé. Le logiciel DimClim se trouve dans un fichier compressé (« zippé) (DimClim.zip). En faisant un clic droit avec la souris, vous choisissez « Extraire tout ». Vous avez alors un dossier « DimClim » dans lequel se trouve le fichier d'installation qui se nommera DimClim(Version X.X.X.X).msi. C'est dans cette archive que se trouve tous les fichiers à installer y compris la procédure d'installation d'un logiciel sur Windows. L'installation s'effectue sans élévation de privilèges (droits d'administration).

N.B : Ce fichier .msi a été testé sans virus à l'aide l'application « Virus Total ». Je vous mets un lien ci-dessous si vous doutez de la garantie sans virus : https://www.virustotal.com/gui/file/0074c4c060e29182d28732c5373f9ac7fe442008c76fcfced1c3c8894ab8 c293

II) Installation de DimClim:

Lorsque vous allez lancer l'installateur, une fenêtre bleue « smartscreen » de Windows va apparaître. La copie de la fenêtre est présentée ci-dessous :



Il faut **cliquer sur « Informations complémentaires »** pour obtenir la fenêtre de droite.

Cette fenêtre s'ouvre pour vous avertir que le fichier téléchargé provient d'Internet. (si il y avait virus, votre antivirus bloquerait net l'installateur).

N.B: Au vu du nombre de ventes, un certificat coûterait trop cher.

Cliquez alors sur « Exécuter quand même » : l'installateur se lance. Suivez alors les indications de l'installateur. S'il n'y a pas le message « Exécuter quand même », voir la méthode sur la page de téléchargement.

Le logiciel est alors installé dans le dossier de l'utilisateur connecté dont le chemin est :

C:\Users\[Nom d'utilisateur]\AppData\Local\DimClim

Une icône de raccourci (lancement rapide) est affichée sur votre bureau. Le lancement de DimClim peut alors s'effectuer. <u>Remarque</u>: Tout devrait bien se passer sauf si votre ordinateur est géré par un service informatique qui a restreint vos droits à l'aide de procédures restrictives sur Windows.

- la première restriction peut être l'interdiction d'ajout du raccourci sur votre bureau
- la deuxième restriction est tout simplement l'interdiction de l'accès en écriture au dossier cité plus haut.


Dans l'un ou/et l'autre cas, DimClim n'a pas de solution de contournement (heureusement sécurité oblige!). Il faudra donc l'intervention de ce service pour accorder les droits d'installation à DimClim.

III) Lancement de DimClim:

Le lancement de Dimclim se fait comme l'installation sans élévation de privilèges (droits d'administration). Le fichier DimClim.exe a été aussi testé par l'application « Virus Total » (72 antivirus ont testé DimClim). Vous pouvez vérifier en utilisant le lien suivant :

 $\frac{https://www.virustotal.com/gui/file/a4d026ef2465ab9232f5b72132496434245a4e978c20fbda01b4865208}{f633ac}$

Au lancement de DimClim, puisqu'il n'y a aucune licence activée, une fenêtre de gestion des licences va s'ouvrir automatiquement. Elle est affichée ci-dessous :



Zone 1:

Dans ce rectangle est affiché le numéro « Identifiant Produit » qui est le numéro de licence de l'ordinateur hôte de DimClim. Ce numéro de licence est produit par un calcul obtenu à partir des numéros de série du matériel hardware installé dans l'ordinateur.

Donc, chaque ordinateur a un numéro de licence différent et unique . La chaîne de 24 caractères affichée dans la zone 1 est l'identifiant de mon ordinateur.

Cette chaîne de caractères, sur votre ordinateur, peut se copier (CTRL C) puis se coller (CTRL V)

Ce numéro de licence est primordial car sans ce numéro de licence, il ne sera possible d'obtenir une licence valide.

Zone 2: Dans cette zone est affiché le bouton d'activation de licence.

Zone 3: Dans ce rectangle est affiché le bouton de demande licence d'essai.


Zone 4: Ce bouton présente une icône représentant la liaison de votre ordinateur à Internet.

NB. : La liaison Internet est sans objet pour les licences sans limite de durée. Dans ce cas, vous pouvez passer directement au chapitre IV (Activation de licence).

Cette liaison de DimClim au Web permet à DimClim seulement de lire la date du jour, de réaliser l'activation des licences d'essai et en location : Aucune donnée n'est envoyée par DimClim conformément au RGPD.

Cette icône ne doit pas présenter une croix rouge sur la liaison Internet :

: OK



Il est possible de demander de refaire un

test de connexion. La fenêtre de test positif

apparaît comme celle qui est ci-dessus.

Date (Référence UTC ou GMT): 17/04/2025

Statut de connexion Internet

Connexion à un routeur/modem : OK

Connexion à un réseau

Connexion à internet

Lecture des informations

Si vous obtenez la fenêtre suivante, il faudra chercher pourquoi DimClim ne peut pas se connecter à Internet.

← Refaire un test

A part, un problème sur votre réseau Internet, plusieurs cas peuvent se présenter :

- Le pare-feu de votre ordinateur restreint l'accès à DimClim. Il faudra rajouter des règles pour DimClim dans le pare-feu si vous avez volontairement restreint le trafic des logiciels.
- Votre ordinateur se connecte par l'intermédiaire d'un proxy : Le pare-feu du proxy restreint l'accès à Internet. Si l'ordinateur se connecte via un proxy, DimClim détecte ce proxy et vous demande automatiquement de renseigner les informations de connexion (IP, Utilisateur et mot de passe)
- Enfin, si votre ordinateur et sa connexion est gérée par le service informatique de votre entreprise,
 il faudra vous adresser à ce service qui interviendra sur les paramètres qui empêchent la connexion.

IV) Activation de licence de DimClim:

DimClim propose trois types de licence :

- La licence d'essai limitée à 15 jours (Activation obligatoire avec Internet)
- La licence en location 180 ou 360 jours (Activation obligatoire avec Internet)
- La licence sans limite de durée sur l'ordinateur hôte de DimClim (Internet non obligatoire)

Pour activer la licence reçue, il faut cliquer sur le bouton « Activation de licence » en zone 2 sur l'image en page 2. DimClim reconnaîtra automatiquement le type de licence à activer.

Très important :

A l'activation de la licence, DimClim crée un dossier à la racine du disque système : C:\DimClim dans lequel se trouvera la licence qui sera valide pour tous les utilisateurs de l'ordinateur.

En cas d'erreur d'activation, DimClim indiquera dans la fenêtre du bas l'erreur rencontrée. Si l'ordinateur est géré par un service informatique qui a restreint les droits d'écriture à la racine du disque système, l'activation ne sera pas possible sans l'intervention du service informatique.

Exemple d'activation d'une licence:



A l'ouverture de cette fenêtre, il faut soit :

- donner le chemin du fichier licence en cliquant sur le bouton « Rechercher le fichier »
- coller la chaîne reçue en même temps que le fichier DimClim.lic en choisissant la deuxième option « Lecture de chaîne de caractères » et demander de lire la chaîne.

Lorsque la procédure de vérification des informations de la licence est correcte , le message en bleu affiche le statut ; Il faut terminer en cliquant sur « Activer le licence » .



Enfin, l'activation est réalisée pour une licence d'essai. Pour les licences en location, seule la durée d'utilisation sera différente.



Ici, l'activation est réalisée pour une licence sans limite de durée.



Une fois l'activation réalisée, il suffit de cliquer sur « Retour » pour accéder au logiciel en cliquant sur le bouton « Utiliser DimClim».